ANLEITUNG FÜR TRADER

Einstellungen *anpassen*

So passt du **aktive Einstellungen** deines Handelssystems im laufenden Betrieb an, ohne es neu aktivieren zu müssen.

Ø DAUER	PLATTFORM
3 Minuten	**MetaTrader 4 & 5**

VORWORT

Um aktive Einstellungen (z. B. das Volumen) deines Handelssystems anzupassen, musst du es **nicht erneut aktivieren**. Du kannst die Einstellungen direkt im laufenden Betrieb ändern.

Eine Anpassung des Volumens wirkt sich erst auf den nächsten Trade aus. Eventuell offene Positionen oder Orders werden noch mit dem vorherigen Volumen gehandelt. Alle anderen Einstellungen sind sofort gültig.

ANPASSUNG

In 4 Schritten *angepasst*

01

SCHRITT 01

MetaTrader öffnen

Öffne zunächst den MetaTrader, in dem das Handelssystem aktiviert ist. Dieser läuft entweder direkt auf deinem Computer oder auf dem Trading-Server (VPS).

- [x] MetaTrader 4 oder 5 starten
- [x] Sicherstellen, dass das Konto eingeloggt ist
- [x] Bei VPS: Per Remotedesktop verbinden

02

SCHRITT 02

Chart mit aktivem Handelssystem öffnen

Öffne den Chart, auf dem das Handelssystem aktiv ist. Hast du mehrere Charts, prüfe alle. Ein aktives Handelssystem erkennst du an der Beschriftung oben rechts im Chart.

- Alle offenen Charts durchgehen
- Oben rechts steht der Name des Handelssystems
- Smiley-Symbol zeigt den Aktiv-Status

03

SCHRITT 03

Einstellungen anpassen

Über das Kontextmenü gelangst du zu den Eingabe-Parametern des Handelssystems. Dort kannst du Werte wie Volumen oder Risiko im laufenden Betrieb anpassen.

- Rechtsklick im Chart
- „Experten“ › „Eigenschaften“
- Reiter „Eingaben“ öffnen
- In der Spalte „Wert“ den gewünschten Wert eintragen
- Mit „OK“ bestätigen

HINWEIS

Hinweis: Nachkommastellen werden mit Punkt eingegeben (z. B. 0.10), nicht mit Komma. Eine Volumen-Anpassung wirkt sich erst auf den nächsten Trade aus, alle anderen Einstellungen sind sofort gültig.

04

SCHRITT 04

Optional: Fragen zum Volumen

Bei Unsicherheiten zum Volumen oder zur Lotgröße kontaktiere bitte deinen Broker. Die handelbaren Produkte werden je nach Broker unterschiedlich berechnet.

- Volumen 1.00 im DAX kann je Broker 1 € oder 25 € pro Punkt bedeuten
- Eine Erläuterung der Einstellungen findest du in der Handelssystem-Anleitung (per E-Mail nach Kauf)

Fragen oder Unterstützung benötigt?

Schreib uns jederzeit über **algo-camp.de/kontakt** oder per E-Mail an **support@algo-camp.de**. Wir helfen dir gerne weiter.