ANLEITUNG FÜR TRADER

Anleitung *Samurai Trader*

So aktivierst du den **Samurai Trader** in wenigen Minuten und startest den vollautomatischen Handel auf USDJPY.

Ø DAUER	PLATTFORM	MARKT
5 Minuten	**MetaTrader 4 & 5**	**USDJPY · H1**

VORWORT

Der **Samurai Trader** handelt ausschließlich den **USDJPY** auf Basis von H1-Candles (1-Stunden-Candles). Bitte nicht auf andere Assets oder Zeitintervalle anwenden.

Pro Lizenz kann das Handelssystem auf 1 Trading-Konto aktiv genutzt werden. Der MetaTrader muss eingeschaltet und das Trading-Konto eingeloggt sein.

AKTIVIERUNG

In 5 Schritten *aktiviert*

01

SCHRITT 01

Lizenz freischalten

Bei der Installation aktiviert sich die Lizenz automatisch. Damit die Lizenz geprüft werden kann, müssen die Lizenzserver-Adressen im MetaTrader hinterlegt werden: **„Extras“ › „Optionen“ › Reiter „Experten“**.

- ☑ Haken bei „WebRequest für folgende URLs erlauben"
- ☑ https://trading-lizenz.de/EAactive.php
- ☑ https://ac.backup-lizenz.de/EAactive.php
- ☑ Mit „OK" bestätigen

HINWEIS — Achte genau darauf, auf welchem Trading-Konto du das Handelssystem initial aktivierst. Die Lizenz wird sofort aktiviert.

02

SCHRITT 02

Chart öffnen und einstellen

„Datei“ › „Neues Chart“ › „USDJPY" auswählen und auf 1-Stunden-Candles (H1) stellen.

- Bei mehreren USDJPY-Symbolen beim Broker nach den Unterschieden fragen
- Sind die Zeiteinheiten nicht sichtbar: „Ansicht“ › „Werkzeugliste“ › „Zeitrahmen“

03

SCHRITT 03

Samurai Trader einstellen und aktivieren

Im Navigator unter „Experten" das Handelssystem „Samurai Trader" mit Doppelklick öffnen. Im Reiter „Eingaben" wird das Volumen pro Trade in Lots festgelegt - wahlweise als fixes Volumen oder mit aktiver Recovery-Logik.

- Fixes Volumen: Recovery-Logik = false, Volumen unter „Volumen (wenn Recovery-Logik aus)" eintragen
- Recovery-Logik aktiv: Volumen verdoppelt sich nach jedem Verlusttrade bis „max. Lots pro Trade"
- Reiter „Allgemein" › Haken bei „Live Trading zulassen"
- Mit „OK" bestätigen

HINWEIS

Beispiel Recovery-Logik: 0,10 › 0,10 › 0,20 › 0,40. Long- und Short-Volumen werden eigenständig berechnet.

04

SCHRITT 04

Automatischen Handel aktivieren

Oben im MetaTrader befindet sich der Button „AutoTrading“ bzw. „Algo-Handel“. Erst wenn dieser aktiv ist, darf das Handelssystem eigenständig auf deinem Konto traden.

- Rotes Icon: kein Handelssystem darf traden
- Grünes Icon: alle aktivierten Handelssysteme dürfen traden

HINWEIS Geschafft! Das Handelssystem agiert nun vollautomatisch auf deinem Trading-Konto.

05

SCHRITT 05

MetaTrader-Kontonummer hinterlegen

Damit wir deine Lizenz deinem Trading-Konto zuordnen können, schicke uns deine MetaTrader-Kontonummer über das Formular auf der Webseite zu. Die Aktivierung erfolgt anschließend automatisch.

- Kontonummer einmalig übermitteln
- Aktivierung erfolgt automatisch mit dem nächsten Tick
- Konto kann später jederzeit kostenfrei gewechselt werden

HINWEIS Die Überprüfung und somit Aktivierung der Lizenz erfolgt mit dem nächsten Tick/Kurs. Bei Installation am Wochenende oder an einem Börsenfeiertag dauert dies bis zur Markteröffnung.

Fragen oder Unterstützung benötigt?

Schreib uns jederzeit über **algo-camp.de/kontakt** oder per E-Mail an **support@algo-camp.de**. Wir helfen dir gerne weiter.